

# AFO 125 - Beheer automatisch toegekende plaatskenmerken

## 125.1 Inleiding

Met AFO 125 kunt u automatisch onderdelen van plaatskenmerken invullen. Daartoe wordt aan een reeks tekens een volgnummer gekoppeld.

Als u een plaatskenmerk invoert dat begint met een in AFO 125 gedefinieerde tekenreeks, gevolgd door een "@" (apestaart), eventueel gevolgd door de rest van de signatuur, zal het systeem het in AFO 125 gedefinieerde volgnummer verhogen met 1 en de "@" vervangen door het volgnummer.

Deze methode is bijzonder handig voor het automatisch toekennen van volgnummers bij formaatplaatsing, magazijnopstelling enzovoort.

### Let op:

Het systeem controleert niet of de gecreëerde signatuur uniek is. Als u in AFO 125 het volgnummer van een bepaalde tekenreeks verlaagt, zal het systeem reeds toegekende volgnummers opnieuw toekennen.

De in AFO 125 gedefinieerde tekenreeksen moeten letterlijk worden ingegeven, dus inclusief eventuele hoofdletters/kleine letters, spaties, enzovoort. De tabel in AFO 125 is locatiegebonden, zodat u aparte volgnummers per locatie kunt hanteren.

## 125.2 Automatisch toegekende plaatskenmerken beheren

Nadat u AFO 125 hebt gestart, verschijnt een invoerscherm. (Als reeds codes voor het automatisch toekennen van plaatskenmerken zijn gedefinieerd, verschijnt direct het overzichtsscherm van deze AFO.)

The image shows a Windows-style dialog box titled "Invoeren / verbeteren". It contains three input fields: "Deel van PK", "Volgnummer", and a checkbox labeled "opslaan als". To the right of these fields are three buttons: "OK", "Annuleer", and "Help". The dialog box has a standard Windows title bar with a close button (X) in the top right corner. At the bottom right of the dialog box, there are small icons for a keyboard, a mouse, and a help icon.

### Velden van het scherm

**Deel van PK:** Voer een reeks van tekens (deel van het plaatskenmerk) in die nog niet in de lijst voorkomt.

### Let op

U kunt ook [Sublocatie] definiëren als onderdeel van het plaatskenmerk. Wanneer dit is ingevoerd als [XXX] yyyy, wordt er als volgt gecontroleerd: XXX is de sublocatie code en yyyy is de string voor het signatuur gedeelte.

**Volgnummer:** Voer het nummer in waarmee de nummering moet beginnen als u <@> gebruikt in AFO 111. Telkens als u <@> gebruikt, verhoogt het systeem het in AFO 125 gedefinieerde nummer met één.

Als u de gegevens hebt ingevoerd, verschijnt het overzichtsscherm.

- **Document control - Change History**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Change description</b>	<b>Author</b>
<b>1.0</b>	<b>unknown</b>	<b>Creation</b>  <b>Delivered as part of build 17 set</b>	
<b>2.0</b>	<b>March 2007</b>	<b>update for sublocation definition</b>	