

# AFO 633 - Wijzigen systeemstatussen

## 633.1 Inleiding

Met AFO 633 kunt u tijdelijk een aantal algemene statussen toekennen aan het systeem of aan onderdelen daarvan. Dit kan in de volgende situaties:


Het volledige systeem kan 'niet beschikbaar' worden gesteld. Alleen met het systeempaswoord is toegang tot het systeem mogelijk; alle andere gebruikers krijgen bij het inloggen een melding dat het systeem niet beschikbaar is.

Het uitleensysteem kan als status 'boetevrij innemen' krijgen. Bij het innemen van objecten waarvoor normaliter boete zou worden berekend gebeurt dit nu niet; deze status moet per instelling/locatie worden toegekend.

## 633.2 Systeemstatussen wijzigen

Nadat u AFO 633 hebt gestart, verschijnt een invoerscherm:

@VON.1 - Systeem statussen



Gebruik de status 'Niet beschikbaar' om de toegang tot het systeem te verhinderen (er kan alleen nog worden ingelogd met het systeempaswoord). Geef aan tot wanneer het systeem niet beschikbaar is (of verwijder deze tijd).

Systeem niet beschikbaar tot (ongeveer)

---

De status 'Boetevrij innemen' wordt gebruikt om objecten in te nemen zonder dat er boete wordt aangerekend (geldt alleen voor uw instelling/locatie)

Boetevrij innemen

Neen

Boetebedragen niet in kasoverzichten

Boetebedragen als kwijtscheldingen in kasoverzichten

OK

Annuleer

Help

### Velden van het scherm

#### Systeme niet beschikbaar tot (ongeveer)

Voer het tijdstip in waarop het systeem weer beschikbaar komt. Dit tijdstip wordt getoond aan iedereen die probeert toegang te krijgen tot het systeem.

#### Opmerking

Het systeem is niet automatisch beschikbaar op het ogenblik dat dit tijdstip wordt bereikt; u moet het in AFO 633 weer toegankelijk maken. Het tijdstip wordt gedefinieerd in het formaat uu:mm.

#### Boetevrij innemen

Geef aan of en hoe boetevrij moet worden ingenomen. U hebt de keuze uit:

**Neen**

De status 'boetevrij innemen' is niet (meer) van toepassing; er wordt weer boete berekend.

**Boetebedragen niet in kasoverzichten**

De status 'boetevrij innemen' geldt voor alle gebruikers die inloggen, nadat de status is toegekend zonder kasrapportage. De boetebedragen die normaliter zouden worden berekend, komen niet in de kasoverzichten.

**Boetebedragen als kwijtscheldingen in kasoverzichten**

De status 'boetevrij innemen' geldt voor alle gebruikers die inloggen, nadat de status is toegekend met kasrapportage. Alle boetebedragen die normaliter zouden worden berekend, komen als kwijtscheldingen in de kasoverzichten.

- **Document control - Change History**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Change description</b>	<b>Author</b>
<b>1.0</b>	<b>unknown</b>	<b>creation</b> <b>(re-delivered as part of build 17 updates)</b>	